

## Installeren en configureren

### Let op!

Wordt de Synchronisatie Service geïnstalleerd voor gebruik met Field Exports (bijv. op een Toughpad)? Voer dan alleen stappen 2, 3 en 4 uit. De overige stappen zijn niet van toepassing.

1. In de huidige installatie van de Synchronisatie Service staan instellingen in het configuratiebestand die overgenomen moeten worden in het configuratiebestand van de nieuwe installatie. Het configuratiebestand (DataQuint.Synchronization.Service.exe.Config) staat in de installatiemap van de Synchronisatie Service.  
**Maak een kopie van het configuratiebestand van de huidige installatie van de Synchronisatie Service.**

2. De Synchronisatie Service kan in Windows op een bepaalde manier geconfigureerd zijn. Deze instellingen moeten overgenomen worden in de configuratie van Synchronisatie Service 6.3.6.2.

1. Bekijk deze instellingen door de Services te openen.
2. Klik met rechtermuisknop op de Synchronisatie Service die nu geïnstalleerd staat en open het Eigenschapscherm.
3. Noteer de instellingen bij het Service account en eventuele startparameters.

The screenshot shows the Windows Services console with the 'GeoVisia 6 Synchronisatie Service 6.3.2.3' selected. The 'Eigenschappen' dialog box is open, displaying the following details:

- Algemeen tab:**
  - Service-naam: GeoVisia 6 Synchronisatie Service
  - Weergegeven naam: GeoVisia 6 Synchronisatie Service 6.3.2.3
  - Beschrijving: GeoVisia 6 Synchronisatie Service 6.3.2.3
  - Pad naar uitvoerbaar bestand: "C:\Program Files (x86)\DataQuint\GeoVisia 6 Synchronisatie Service 6.3.2
  - Opstarttype: Automatisch
  - Status van service: Wordt uitgevoerd
  - Startparameters: (empty field)
- Aanmelden als tab:**
  - Aanmelden als:
    - Lokaal systeemaccount
    - Service kan interactief met bureaublad worden uitgevoerd
    - Dit account: (empty field) Bladeren...
    - Wachtwoord: (empty field)
    - Bevestig het wachtwoord: (empty field)

Red boxes highlight the 'Local System' account selection in the 'Aanmelden als' tab and the 'Startparameters' field in the 'Algemeen' tab.

- Deïnstalleer de huidige, geïnstalleerde Synchronisatie Service als deze niet meer nodig is.  
*Indien nodig, kan de Synchronisatie Service 6.3.6.2 naast een oudere release van de Synchronisatie Service geïnstalleerd worden.*
- Download de Synchronisatie Service 6.3.6.2 MSI en installeer de service.

**Synchronisatie Service 6.3.6.2 – x86**  
**Synchronisatie Service 6.3.6.2 – x64**

- Open het configuratiebestand (DataQuint.Synchronization.Service.exe.Config), dat in de installatiemap van Synchronisatie Service 6.3.6.2 staat, en open ook het kopie-configuratiebestand dat je gemaakt hebt in stap 1.  
-> De configuratiebestanden kunnen geopend worden met bijvoorbeeld Kladblok of Notepad.
- In het configuratiebestand staan een aantal regels onder het kopje <appSettings>. In het configuratiebestand van Synchronisatie Service 6.3.6.2 staan hier standaardinstellingen. In het kopie-configuratiebestand staan hier mogelijk andere, klantspecifieke, instellingen.

Vervang de standaardinstellingen door de klantinstellingen. **Let op!** Vervang alleen de, in **rood** aangegeven, klantinstellingen in onderstaande regels.

```
<appSettings>
<add key="port" value="10096" />
<add key="host" value="localhost" />
<add key="log" value="%Temp%" />
<add key="StoragePath" value="%Temp%" />
```

### Belangrijk!

Vervang NIET het hele configuratiebestand. Vervang alléén de klantinstellingen in de aangegeven regels!

- Sluit het aangepaste configuratiebestand op.
- Configureer Synchronisatie Service 6.3.6.2
  - Open de Services.
  - Klik met rechtermuisknop op de Synchronisatie Service 6.3.6.2 en open het Eigenschappen scherm.
  - Pas de configuratie van het Service account en eventuele startparameters aan op basis van de bij stap 2 genoteerde gegevens.